

Estimado cliente,



A partir del 15 de mayo, nuestra aplicación SALUS Smart Home será reemplazada por la aplicación **SALUS Premium Lite**. ¡Asegúrese de tener la última versión de la aplicación!



Instale la aplicación SALUS Premium Lite haciendo clic en el enlace que corresponda al tipo de dispositivo desde las opciones a continuación:

- **Android:** <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salus.eu.smarthome>
- **iOS:** <https://apps.apple.com/us/app/salus-premium-lite/id1614793141>
- **Para todos los demás sistemas operativos:** <https://app-release-salus-euprod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/EU.Premium.Lite.latest.version.apk>


Si estás usando la aplicación por primera vez, para seleccionar el español (o otro idioma), ve a **"Sign In"** y sigue los pasos para crear tu cuenta, incluida la selección del idioma.





A continuación, debes iniciar la actualización de software para la pasarela. **Sigue estos pasos para completar la actualización:**

**1** Enciende tu pasarela y conéctala al cable de internet. Espera hasta que el color de la pasarela se vuelva verde (o azul). Asegúrate de que tu dispositivo móvil esté conectado a la misma red local (tu pasarela y tu móvil deben tener la misma dirección IP).


**2** Selecciona **"Modo WiFi local"**. Se iniciará automáticamente un escaneo de pasarelas.





**3** Seleccione su pasarela (si hay varias, idéntifíquelas por el número LAN en la etiqueta trasera). Haga clic en el icono de **"cámara"**.





**4** Escanee el código QR en la etiqueta de su pasarela. Una vez hecho, el campo EUID se llenará automáticamente. Haga clic en **"Guardar."**





**5** Una vez que llegue a este paso, haga clic en el pequeño símbolo de **"engranaje"** y escanee su sistema.




**6** Después de que el escaneo esté completo, haz clic en el ícono verde **"Nube"** (OTA) para iniciar las actualizaciones obligatorias del software para la puerta de enlace. Además, puedes hacer clic en el ícono azul **"Nube"** para obtener la versión actualizada del software.






**7** Espera unos minutos para que se complete la actualización. Luego, vuelve a escanear tu sistema. Es posible que necesites iniciar una actualización adicional. Durante las actualizaciones, tu puerta de enlace se pondrá roja (cuando se reinicie), luego verde y finalmente azul. Verás el mensaje "Éxito, tu perfil de seguridad ha sido actualizado".



**8** Una vez que la actualización final esté completa, el símbolo de **"Nube"** ya no aparecerá. Haga clic en el icono de **Menú** y cierre sesión.



**9** Regístrese para una nueva cuenta e inicie sesión. Continúe con el procedimiento de configuración del(los) dispositivo(s), como se muestra en el manual del usuario de la pasarela.



**!** Si necesita asistencia adicional, por favor contacte a nuestro equipo técnico: [tecnico@sysclima.com](mailto:tecnico@sysclima.com).